

Druckerprofil einrichten

Schnellanleitung für die Praxis

 Modul: Admin

 Bereich: Praxiseinstellung

 Dauer: ca. 5 Minuten



Voraussetzung

Damit der Druck in GARRIO funktioniert, muss QZ Tray zuerst installiert, gestartet und für den Browser bzw. GARRIO freigegeben sein.

1

QZ Tray installieren und einrichten

- QZ Tray auf dem Arbeitsplatz installieren.
- QZ Tray starten und im Hintergrund laufen lassen.
- Die Verbindung bzw. das Zertifikat im Browser bestätigen, damit GARRIO auf den Drucker zugreifen kann.



2

Druckerprofil anlegen

Öffnen Sie in GARRIO den Bereich Praxiseinstellung und wählen Sie Druckerprofile. Klicken Sie anschließend oben rechts auf das Plus-Symbol, um ein neues Profil anzulegen.

WU

Dr. med. Test User

arztpraxis

Arbeitsplatz Management

Betriebsmittelübersicht

Benutzermanagement

Praxiseinstellung

Konnektoren

Stationäres Kartenterminalgerät

Mobiles Kartenterminalgerät

KIM Einstellungen

Druckerprofile

Wartezimmer

Patientenverwaltung

Selektivverträge

Schaltmatrize

API-Schlüssel

Zeitstatistik

Suchverläufe

Dokumentation

Druckerprofile

Nach BSNR / NBSNR filtern

Druckerhost einrichten

NAME DES DRUCKERPROFILS	ARBEITSPLATZ	BSNR / NBSNR	DRUCKER	FACH	BLANKOFORM
BTM Rezept	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		EPSON LQ-680Pro ESC/P2	manuell	
Rezept	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		Microsoft Print to PDF		
Standardprofil	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5	52222200-MVZ Ditzingen	Microsoft Print to PDF		
Krankenhilfe	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		EPSON LQ-680Pro ESC/P2	manuell	
eRezept	Workplace1, Workplace2	52222200-MVZ Ditzingen	PDF24		
eAU	Workplace1, Workplace2		PDF24		
Labor	Workplace3, Workplace1, Workplace2		Microsoft Print to PDF		
BMP	Workplace3, Workplace1, Workplace2		\\PrinterSVR7300rmdc-verbund.de\FK_5.C02_V331		Automatisch-Feeder
Header	Workplace1, Workplace2		Microsoft Print to PDF		

2



1

1

Über Druckerprofile verwalten Sie alle in der Praxis verfügbaren Druckprofile.

2

Mit dem Plus-Symbol öffnen Sie den Dialog zum Einrichten eines neuen Profils.

Druckerprofil anlegen

NAME DES DRUCKERPROFILS *

Drucker Empfang

Druckerprofil einrichten

Profil ausfüllen und Druck aktivieren



Modul: Admin



Bereich: Druckerprofile



Seite: 2

3

Druckerprofil ausfüllen

Im Dialog Druckerprofil anlegen erfassen Sie die benötigten Angaben für den gewünschten Drucker.

- **Name des Druckerprofils:** frei wählbare Bezeichnung, z. B. Drucker Empfang.
- **Druckerprofil verwenden für:** Formulare oder einzelne Formulare auswählen.
- **Formulare:** gewünschte Formulare festlegen.
- **Arbeitsplatz:** Arbeitsplatz auswählen, auf dem der Drucker genutzt wird.
- **BSNR / NBSNR:** bei Bedarf der passenden Betriebsstätte zuordnen.
- **Drucker:** installierten Drucker auswählen.
- **Fach:** Papierfach oder Einzug wählen, falls verfügbar.
- **Kopien:** Anzahl der Ausdrücke definieren.
- **Druckdichte / Interpolation:** nur bei Bedarf anpassen.
- **Skalierung:** Einheiten, Abstände sowie Breite und Höhe bei Bedarf einstellen.

4

Häkchen unten erklärt

- ☒ **Inhalt skalieren:** skaliert den Inhalt passend zum Formular bzw. Ausdruck.
- ☐ **Verwende wenn möglich beidseitigen Druck für Ausdrücke:** nutzt Duplexdruck, wenn der Drucker dies unterstützt.
- ☐ **Rasterisieren:** druckt den Inhalt als gerastertes Bild und kann Darstellungsprobleme vermeiden.
- ☐ **Drucken immer mit der Druckwarteschlange:** sendet den Druck über die Warteschlange statt direkt.
- ☒ **Als Blankoformular ausdrucken:** das Formular wird vollständig über den Drucker ausgegeben, auch ohne vorgedrucktes Formularpapier.

5

Erstellen und verwenden

Klicken Sie auf **Erstellen**, um das Profil zu speichern. Danach ist der Drucker auf der Praxisseite nutzbar. Führen Sie anschließend einen Testdruck durch, um die Konfiguration zu prüfen.



Empfehlung: Nach dem Einrichten immer einen **Testdruck** durchführen.