

Druckerprofile einrichten & verwenden



Druckerprofil einrichten

Wie richte ich in garrioPRO ein Druckerprofil ein?

Kurzfassung

1. Voraussetzungen: QZ Tray ist installiert, gestartet und für den Browser freigegeben
2. Druckerprofil anlegen
 - 2.1 In GARRIO den Bereich *Praxiseinstellung* → *Druckerprofile* öffnen
 - 2.2 Auf das Plus-Symbol (+) klicken, um ein neues Druckerprofil anzulegen
3. Dialog zum Druckerprofil ausfüllen
4. Druckerprofil durch Klick auf *Erstellen* speichern
5. Auf der Praxisseite Testdruck durchführen

Kurzanleitung zum Ausdrucken

[Druckerprofil einrichten.pdf](#)

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So richten Sie ein Druckerprofil ein!

Voraussetzung:


Damit der Druck in GARRIO funktioniert, muss *QZ Tray* zuerst installiert, gestartet und für den Browser bzw. GARRIO freigegeben sein.

Schritt 1: QZ Tray installieren und einrichten

1. QZ Tray auf dem Arbeitsplatz installieren.
2. QZ Tray starten und im Hintergrund laufen lassen.
3. Die Verbindung bzw. das Zertifikat im Browser bestätigen, damit GARRIO auf den Drucker zugreifen kann.

Schritt 2: Druckerprofil anlegen

Öffnen Sie in GARRIO den Bereich *Praxiseinstellung* und wählen Sie *Druckerprofile*. Klicken Sie anschließend oben rechts auf das Plus-Symbol, um ein neues Profil anzulegen.




NAME DES DRUCKERPROFILS	ARBEITSPLATZ	BSNR / NBSNR	DRUCKER	FACH	BLANKOFORML.
BTM Rezept	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		EPSON LQ-680Pro ESC/P2	manuell	
Rezept	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		Microsoft Print to PDF		
Standardprofil	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5	52222200-MVZ Ditzingen	Microsoft Print to PDF		
Krankenhilfe	Workplace4, Workplace5, Workplace6, Workplace1, Workplace7, Workplace8, Workplace3, Workplace2, Workplace3, Workplace5		EPSON LQ-680Pro ESC/P2	manuell	
eRezept	Workplace1, Workplace2	52222200-MVZ Ditzingen	PDF24		
eAU	Workplace1, Workplace2		PDF24		
Labor	Workplace3, Workplace1, Workplace2		Microsoft Print to PDF		
BMP	Workplace3, Workplace1, Workplace2		\\PrinterSVR7300mdc-verbund.de\FK_5.C02_V331		Automatisch-Feeder
Header	Workplace1, Workplace2		Microsoft Print to PDF		

- 1: Über Druckerprofile verwalten Sie alle in der Praxis verfügbaren Druckprofile.
- 2: Mit dem Plus-Symbol öffnen Sie den Dialog zum Einrichten eines neuen Profils.

Schritt 3: Druckerprofil ausfüllen

Im Dialog *Druckerprofil anlegen* erfassen Sie die benötigten Angaben für den gewünschten Drucker.



Druckerprofil anlegen x

NAME DES DRUCKERPROFILS *

DRUCKERPROFIL VERWENDEN FÜR: *

☒ FORMULARE ☐ Einzelne Formulare

FORMULARE *

Suche...

ARBEITSPLATZ *

Suche...

BSNR / NBSNR

Suche...

Name des Druckerprofils: frei wählbare Bezeichnung, z. B. Drucker Empfang.

Druckerprofil verwenden für: Formulare oder einzelne Formulare auswählen.

Formulare: gewünschte Formulare festlegen.

Arbeitsplatz: Arbeitsplatz auswählen, auf dem der Drucker genutzt wird.
BSNR/NBSNR: bei Bedarf der passenden Betriebsstätte zuordnen.
Drucker: installierten Drucker auswählen.
Fach: Papierfach oder Einzug wählen, falls verfügbar.
Kopien: Anzahl der Ausdrücke definieren.
Druckdichte / Interpolation: nur bei Bedarf anpassen.
Skalierung: Einheiten, Abstände sowie Breite und Höhe bei Bedarf einstellen.
Inhalt skalieren: skaliert den Inhalt passend zum Formular bzw. Ausdruck.
Verwende wenn möglich beidseitigen Druck für Ausdrücke: nutzt Duplexdruck, wenn der Drucker dies unterstützt.
Rasterisieren: druckt den Inhalt als gerastertes Bild und kann Darstellungsprobleme vermeiden.
Drucken immer mit der Druckwarteschlange: sendet den Druck über die Warteschlange statt direkt.
Als Blankoformular ausdrucken: das Formular wird vollständig über den Drucker ausgegeben, auch ohne vorgedrucktes Formularpapier.

Schritt 4: Erstellen und verwenden

Klicken Sie auf *Erstellen*, um das Profil zu speichern. Danach ist der Drucker auf der Praxisseite nutzbar. Führen Sie anschließend einen Testdruck durch, um die Konfiguration zu prüfen.

Empfehlung: Nach dem Einrichten immer einen Testdruck durchführen.

Herzlichen Glückwunsch!

Ihr Druckerprofil ist nun vollständig eingerichtet.

Version #4

Erstellt: 2026-07-30 10:09:47 CEST

Zuletzt aktualisiert: 2026-07-30 10:45:59 CEST